bITma E-Mail-Eingang – Konfigurationshilfe

Tipp: Kopiere die Inhalte in deine eigene Konfiguration. Inhalte mit ** sind variabel und müssen durch individuelle Daten entsprechend ersetzt werden.

Inaktiv	Haken herausnehmen
E-Mail-Konto	**wähle dein hinterlegtes E-Mail-Konto aus**
IMAP-Ordner	INBOX
Ablagepfad	z.B. /Betriebsablauf/E-Mail-Eingang (frei wählbar)
Maske	Lieferanten
Kurzbezeichnung	{{{SUBJECT}}}
Abzulegende Bestandteile	Anhänge als einzelne Elemente
Nach Ablage (nur IMAP-Protokoll)	Als gelesen markieren
Verschieben nach (IMAP-Ordner)	ELOimportiert
Dateiendung	pdf
	xml
	ggf. tif/tiff für gescannte Dokumente
Trenn-Modus	keine Trennung
Werttyp	GRP
Schlüssel	Standort
Wert	**verwende den Standortnamen aus ELO**
Workflow	
Aktiv	Haken gesetzt
Workflow-Vorlage	bitma.basis.invoice.Base
Workflow-Name	Rechnungseingang



Hinweis:
Es werden nur ungelesene E-Mails ins ELO-Archiv importiert
Markiere gelesene Mails im Postfach als ungelesen, um sie nach ELO zu übertragen.

10-Minuten Intervall
Es wird alle zehn Minuten auf die angebundenen Postfächer zugegriffen.

Dir entgeht keine E-Mail
Du konfigurierst, was du aus einem angebundenen Postfach abholen möchtest (z.B. PDF-Anhänge)
Sollte ein Elemente im Postfach nicht deiner Konfiguration entsprechen (z.B. Mail ohne Anhang), wird es dennoch ins Archiv importiert. So stellen wir sicher, dass dir keine E-Mail entgeht.

Stelle sicher, dass der Ordner, in den durch ELO importierte Mails verschoben werden sollen, in deinem Mail-Client angelegt ist.

Annahme: keine manuelle Prüfung des Postfachs mehr, da Überwachung durch ELO